

Configurar correo electrónico Iphone

Antes de empezar

- Asegúrese de tener la siguiente información:
 - Su dirección de correo electrónico
 - Contraseña
 - Nombre de usuario




- 1.- Seleccione Ajustes




- 2.- Desplácese y seleccione Cuentas y contraseñas



- 3.- Seleccione Añadir cuenta



- 4.- Seleccione Otra




- 5.- Seleccione Añadir cuenta de correo



- 6.- Introduzca nombre, correo y contraseña, a continuación seleccione Siguiente

- Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.



- Seleccione POP e introduzca la información de correo electrónico para SERVIDOR CORREO ENTRANTE

- Nombre del Host:
mail.hondaavenida.com.mx

- Nombre de Usuario:
escribir cuenta de correo

- Contraseña:
escribir contraseña

- Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas

The screenshot shows a mobile interface for setting up a new email account. At the top, the time is 9:11 and the signal is 4G. There are three buttons: 'Cancelar', 'Nueva cuenta', and 'Guardar'. Below these are two selection buttons: 'IMAP' and 'POP'. The 'POP' button is highlighted with a red border. Below the selection buttons are input fields for 'Nombre', 'Correo', and 'Descripción'. The 'Descripción' field contains the text 'SERVIDOR CORREO ENTRANTE'. Below this is a section for 'SERVIDOR CORREO SALIENTE' with fields for 'Nombre de host' (smtp.example.com), 'Nombre de usuario' (Opcional), and 'Contraseña' (Opcional).

9:11 4G

Cancelar Nueva cuenta Guardar

IMAP POP

Nombre

Correo

Descripción

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host mail.hondaavenida.com.mx

Nombre de usuario soporte@hondaavenida.com.mx

Contraseña ●●●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtp.example.com

Nombre de usuario Opcional

Contraseña Opcional

- 8.-Introduzca la información correo para el SERVIDOR CORREO SALIENTE y seleccione Guardar

- Nombre del Host:
[mail.hondaavenida.com.mx](mailto:hondaavenida.com.mx)

- Nombre de Usuario:
escribir cuenta de correo

- Contraseña:
escribir contraseña

- Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas

9:11 4G

Cancelar Nueva cuenta **Guardar**

IMAP POP

Nombre

Correo

Descripción

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host correo.example.com

Nombre de usuario Obligatorio

Contraseña ●●●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host **mail.hondaavenida.com.mx**


Nombre de usuario **soporte@hondaavenida.com.mx**

Contraseña (*********)


- Nos saldrá el siguiente aviso, donde tendremos que pulsar en **Si**




- Nos aparecerá la siguiente pantalla y debemos pinchar en **Guardar**



- Volvemos a **Ajustes > Cuentas y contraseñas** y esta vez pinchamos sobre la cuenta que hemos creado.




- Pinchamos en **Cuenta**



- Seleccione el apartado **SMTP**



- En servidor principal, pinchamos en nuestro servidor de correo



- Configuramos los parámetros tal cual aparecen en la imagen y damos clic en OK:

- Usar SSL:

SI

- Puerto:

465

- Autenticación:

contraseña

movistar 18:58

Cancelar mail.gabrielph.com OK

Servidor

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host mail.hondaavenida.com.mx

Nombre de usuario soporte@hondaavenida.com.mx

Contraseña ●●●●●●●

Usar SSL

Autenticación Contraseña >

Puerto del servidor 465

Eliminar servidor

- Seleccione la opción de Avanzado

movistar 18:58

Cancelar Cuenta OK

INFORMACIÓN DE LA CUENTA IMAP

Nombre Profesional Hosting

Correo soporte@hondaavenida.com.mx >

Descripción soporte

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host mail.hondaavenida.com.mx


Nombre de usuario soporte@hondaavenida.com.mx

Contraseña ●●●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

SMTP soporte@hondaavenida.com.mx >

Avanzado >



- configuramos los parámetros tal cual están en la imagen:
- Usar SSL:
SI
- Puerto:
7995
- Autenticación:
contraseña
- Para **finalizar** damos clic en cuanta y guardar

