

# Configurar correo electrónico Iphone

## Antes de empezar

- Asegúrese de tener la siguiente información:
  - Su dirección de correo electrónico
  - Contraseña
  - Nombre de usuario




- 1.- Seleccione Ajustes




- 2.- Desplácese y seleccione Cuentas y contraseñas



- 3.- Seleccione Añadir cuenta



- 4.- Seleccione Otra




- 5.- Seleccione Añadir cuenta de correo



- 6.- Introduzca nombre, correo y contraseña, a continuación seleccione Siguiente

- Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.



- Seleccione POP e introduzca la información de correo electrónico para SERVIDOR CORREO ENTRANTE

- Nombre del Host:  
**[mail.mitsubishioaxaca.mx](mailto:mail.mitsubishioaxaca.mx)**

- Nombre de Usuario:  
**escribir cuenta de correo**

- Contraseña:  
**escribir contraseña**

- Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas

9:11 4G

Cancelar Nueva cuenta Guardar

IMAP POP

Nombre

Correo

Descripción

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host mail.mitsubishioaxaca.mx

Nombre de usuario soporte@mitsubishioaxaca.mx

Contraseña ●●●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtp.example.com

Nombre de usuario Opcional

Contraseña Opcional

- 8.-Introduzca la información correo para el SERVIDOR CORREO SALIENTE y seleccione Guardar

- Nombre del Host:  
**[mail.mitsubishioaxaca.mx](mailto:mail.mitsubishioaxaca.mx)**

- Nombre de Usuario:  
**escribir cuenta de correo**

- Contraseña:  
**escribir contraseña**

- Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas

9:11 4G

Cancelar Nueva cuenta Guardar

IMAP POP

Nombre

Correo

Descripción

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host correo.example.com

Nombre de usuario Obligatorio

Contraseña ●●●●●●●●


SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host mail.mitsubishioaxaca.mx


Nombre de usuario soporte@mitsubishioaxaca.mx

Contraseña ( \*\*\*\*\* )


- Nos saldrá el siguiente aviso, donde tendremos que pulsar en **Si**




- Nos aparecerá la siguiente pantalla y debemos pinchar en **Guardar**



- Volvemos a **Ajustes > Cuentas y contraseñas** y esta vez pinchamos sobre la cuenta que hemos creado.



- Pinchamos en **Cuenta**






- Seleccione el apartado **SMTP**



- En servidor principal, pinchamos en nuestro servidor de correo



- Configuramos los parámetros tal cual aparecen en la imagen y damos clic en OK:

- Usar SSL:

**SI**

- Puerto:

**465**

- Autenticación:

**contraseña**

movistar 18:58

Cancelar mail.gabrielph.com OK

Servidor

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host mail.mitsubishioaxaca.mx

Nombre de usuario soporte@mitsubishioaxaca.mx

Contraseña ●●●●●●●●

Usar SSL

Autenticación Contraseña >

Puerto del servidor 465

Eliminar servidor

- Seleccione la opción de Avanzado

movistar 18:58

Cancelar Cuenta OK

INFORMACIÓN DE LA CUENTA IMAP

Nombre Profesional Hosting

Correo soporte@mitsubishioaxaca.mx >

Descripción soporte

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host mail.mitsubishioaxaca.mx


Nombre de usuario soporte@mitsubishioaxaca.mx

Contraseña ●●●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

SMTP soporte@mitsubishioaxaca.mx >

Avanzado >



- configuramos los parámetros tal cual están en la imagen:
- Usar SSL:  
**SI**
- Puerto:  
**7995**
- Autenticación:  
**contraseña**
- Para **finalizar** damos clic en cuanta y guardar

