

Configurar correo electrónico Iphone

Antes de empezar

- Asegúrese de tener la siguiente información:
 - Su dirección de correo electrónico
 - Contraseña
 - Nombre de usuario




- 1.- Seleccione Ajustes




- 2.- Desplácese y seleccione Cuentas y contraseñas



- 3.- Seleccione Añadir cuenta



- 4.- Seleccione Otra



- 5.- Seleccione Añadir cuenta de correo



- 6.- Introduzca nombre, correo y contraseña, a continuación seleccione Siguiente

- Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.

9:10 4G

Cancelar Nueva cuenta Siguiente

Nombre Juan López

Correo usuario@example.com

Contraseña Obligatorio

Descripción Mi cuenta de correo

- Seleccione POP e introduzca la información de correo electrónico para SERVIDOR CORREO ENTRANTE

- Nombre del Host:

mail.toyotatapachula.mx

- Nombre de Usuario:

escribir cuenta de correo

- Contraseña:

escribir contraseña

- Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas

9:11 4G

Cancelar Nueva cuenta Guardar

IMAP POP

Nombre

Correo

Descripción

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host mail.toyotatapachula.mx

Nombre de usuario soporte@toyotatapachula.mx

Contraseña ●●●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtp.example.com

Nombre de usuario Opcional

Contraseña Opcional

- 8.-Introduzca la información correo para el SERVIDOR CORREO SALIENTE y seleccione Guardar

- Nombre del Host:
mail.toyotatapachula.mx
- Nombre de Usuario:
escribir cuenta de correo
- Contraseña:
escribir contraseña
 - Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas

9:11 4G

Cancelar Nueva cuenta **Guardar**

IMAP POP

Nombre

Correo

Descripción

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host correo.example.com

Nombre de usuario Obligatorio

Contraseña ●●●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host **mail.toyotatapachula.mx**


Nombre de usuario **soporte@toyotatapachula.mx**

Contraseña (*********)


- Nos saldrá el siguiente aviso, donde tendremos que pulsar en **Si**




- Nos aparecerá la siguiente pantalla y debemos pinchar en **Guardar**



- Volvemos a **Ajustes > Cuentas y contraseñas** y esta vez pinchamos sobre la cuenta que hemos creado.




- Pinchamos en **Cuenta**



- Seleccione el apartado **SMTP**



- En servidor principal, pinchamos en nuestro servidor de correo



- Configuramos los parámetros tal cual aparecen en la imagen y damos clic en OK:

- Usar SSL:

SI

- Puerto:

465

- Autenticación:

contraseña

movistar 18:58

Cancelar mail.gabrielph.com OK

Servidor

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host mail.toyotatapachula.mx

Nombre de usuario soporte@toyotatapachula.mx

Contraseña ●●●●●●●●

Usar SSL

Autenticación Contraseña >

Puerto del servidor 465

Eliminar servidor

- Seleccione la opción de Avanzado

movistar 18:58

Cancelar Cuenta OK

INFORMACIÓN DE LA CUENTA IMAP

Nombre Profesional Hosting

Correo soporte@toyotatapachula.mx >

Descripción soporte

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host mail.toyotatapachula.mx


Nombre de usuario soporte@toyotatapachula.mx

Contraseña ●●●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

SMTP soporte@toyotatapachula.mx >

Avanzado >



- configuramos los parámetros tal cual están en la imagen:
- Usar SSL:
SI
- Puerto:
7995
- Autenticación:
contraseña
- Para **finalizar** damos clic en cuanta y guardar

